<u>Windows 8専用</u>

ピアツーピア設定手順書

平成25年1月31日

株式会社 T K C

	Windows 8 をご利用する上での注意事項	1
1	. ピアツーピア対応システムについて	1
2	. インターネット接続に関する注意事項	1
3	. 自計化システム ピアPCメニューに関する制限事項	1
4	. ユーザーアカウント制御(UAC)に関する注意事項	1
5	.「 P C の共有設定」について	1
	事前準備	2
1	. 準備する物	2
2	. ハブとケーブルの接続	2
	パソコンのネットワーク設定	4
1	バソコンのネットワーク設定 . TCP/IP の設定	4 4
1 2	パソコンのネットワーク設定 . TCP/ IP の設定 . TCP/ IP の設定 . ワークグループの設定 1	4 4 2
1 2 3	パソコンのネットワーク設定 . TCP/ IP の設定 . ワークグループの設定 . 共有の詳細設定	4 4 2 5
1 2 3 4	 バソコンのネットワーク設定 . TCP/IP の設定 . ワークグループの設定 . 共有の詳細設定 . ユーザアカウントの登録 	4 2 5 6
1 2 3 4 5	 バソコンのネットワーク設定 . TCP/IP の設定 . ワークグループの設定 . 共有の詳細設定 . ユーザアカウントの登録 . プリンタ共有の設定 . 2 	4 2 5 6
1 2 3 4 5	 バリコンのネットワーク設定 . TCP/IP の設定 . ワークグループの設定 . 共有の詳細設定 . ユーザアカウントの登録 . プリンタ共有の設定 . 2 参考資料 	4 2 5 6 0
1 2 3 4 5 1	 パリコンのネットワーク設定 . TCP/IP の設定 . ワークグループの設定 . 共有の詳細設定 . ユーザアカウントの登録 . プリンタ共有の設定 . プリンタ共有の設定 . ユーザーアカウント制御(UAC)について 	4 2 5 6 0 1

Windows 8 をご利用する上での注意事項

1. ピアツーピア対応システムについて

自計化システムをピアツーピアでご利用の場合は、ご利用になる各システムの対応する利用環境 や対応 OS をご確認下さい。ピアツーピアに対応していないシステムをピアツーピアでご利用いた だくことはできません。

2.インターネット接続に関する注意事項

現在のWindows OSは、インターネットとの常時接続を前提とした多くの新機 能を持ったOSのため、インターネットに自動接続される機能が多くあります。

<自動接続される機能の一例>

スタート画面のアプリ
Windows Update
ウィルス対策プログラムのパターンファイルの更新
インターネット時刻同期

Windows 8のインターネット接続環境は、基本的に「常時接続」が前提(初期 設定)となっています。

また、TKCが提供する手順書(当手順書を含む)についても、上述したインターネットと常時接続した機能等を有効活用できるよう、Windows 8をご利用の環境がブロードバンド回線(常時接続)であることを前提として作成しています。

従って、ISDN回線など、通信毎に費用が発生する通信回線でWindows 8を ご利用の場合には、高額な通信費が知らないうちに発生してしまう可能性があります。

ついては、Windows 8を導入される場合には、ブロードバンド回線(常時接続)への変 更を強く推奨いたします。

3. 自計化システム ピアPCメニューに関する制限事項

マスタPCに Windows 8 パソコンを導入する場合、ピアPCに Windows95/98/Me は利用できま せん。これは、Windows 8 パソコン上の共有フォルダを Windows95/98/Me のパソコンから参照す ることができないこと(OSの制約)によるものです。

4.ユーザーアカウント制御(UAC)に関する注意事項

Windows 8が稼働するクライアントPCでは、管理者権限をもつユーザアカウント でログオンしていても、セキュリティに関するメッセージ画面が表示される場合があります。

このメッセージに関する詳細は、参考資料「ユーザーアカウント制御(UAC)について」 をご参照ください。

5. 「 P C の共有設定」について

「PCの共有」についての画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続 します」を選択してください。

事前準備

1.準備する物

- (1)ハブ
- (2)ケーブル (カテゴリ5e以上のストレートケーブルを使用します)
- (3)手順書

ピアツーピア設定手順書(当手順書)

「プリンタドライバの組み込み」

「ProFIT」の「シス研オンラインサポート」-「ハードウェア情報(現調手順書)」-

- 「プリンタ・周辺機器」 「<u>(各機種)プリンタンタドライバの組み込み手順書</u>」
- その他、各種周辺機器の設定手順

「ProFIT」の「シス研オンラインサポート」-「ハードウェア情報(現調手順書)」-「プリンタ・周辺機器」-「(各機種周辺機器の対応手順)」など

2.ハブとケーブルの接続

(1)ハブとパソコン、ハブとハブ間をLANケーブルで接続します。ハブへの接続 パソコンへの

パソコンへの接続 (デスクトップ)





A	円の部分に差し込みます。	
Jul		
/		

ハブが1台のみの場合

最も単純な形態となるこの場合は、ハブの各ポートと各パソコンのLANカードとをLA Nケーブルで接続するだけで完了します。



ハブが複数台の場合

1 台のハブではポート数が足りない場合、ハブ同士を数珠つなぎにすることでポート数を 増やすことが可能です。ハブ同士をつなぐことを**カスケード接続**と呼びます。



カスケードポートがある場合

ハブにカスケード接続用のポート(一番端の「MDI-X」や「UPLINK」等と記されているポート)が用意されている機器をご利用の場合、カスケードポートと隣接する通常のポートは併用できません。

カスケードポートは普通1番か最終番のポートの隣にあります。この2つのポートはどちら か一方しか使うことができません。したがって、カスケードポートにケーブルをつないだ場合 は、その隣にある通常のポートにケーブルをつないではいけません。

LANケーブルの一端をカスケードポートにつなぎ、一端を通常のポートにつなぎます。



パソコンのネットワーク設定

ここでは、ピアツーピアのネットワーク設定手順を記載しています。 なお、既にLANを構築されていて、ドメインがない場合も以下の手順を参考にしてください。

1.TCP/IPの設定



- (1) マスタPCまたはピアPCで利用するユ ーザアカウント(パソコン現調時に作成した アカウント)でログオンします。
- (2) 「スタート」画面を表示します。
- (3) 「デスクトップ」をクリックします。





(4) 「デスクトップ」の画面で、カーソルを画 面の右隅に持って行きます。右側に「チャ ーム」が表示されます。

(5) 「設定」をクリックします。







(6) 「コントロールパネル」をクリックしま す。

(7) 「ネットワークとインターネット」をクリ ックします。

(8) 「ネットワーク共有センター」をクリック します。



(9) 「アダプターの設定の変更」をクリックします。

(10) 「イーサネット」 を「右クリック」して、「プロパティ」をクリックします。

TCP/IP の設定を行うネットワークアダプタ を選択します。

Marvell Yukon 88E8055 PCI-	E Gigabit Ethernet Controll
	構成(<u>C</u>)
の接続は次の項目を使用します(Q):	
 Microsoft LLDP Protocol Dr Link-Layer Topology Discov Link-Layer Topology Discov 	iver /ery Mapper I/O Driver /ery Responder
 ✓ インターネット プロトコル バージョン ✓ インターネット プロトコル バージョン < 	6 (TCP/IPv6) 4 (TCP/IPv4)
 	26 (TCP/IPv6) 24 (TCP/IPv4) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(11) 「インターネット プロトコル バージョ ン 4 (TCP/IP)」を「クリック」して、「プ ロパティ」をクリックします。

ネットワークでこの機能がサポートされてい きます。サポートされていない場合は、ネッ	る場合は、IP 設定を自動的に取得することが 小ワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わ
てください。	
○ IP アドレスを自動的に取得する(Q)
⑦ 次の IP アドレスを使う(S):	
IP アドレス(I):	192.168.1.10
サブネットマスク(U):	255 . 255 . 255 . 0
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	192.168.1.254
● DNS サーバーのアドレスを自動的	に取得する(<u>B</u>)
⑦ 次の DNS サーバーのアドレスを使	ð(<u>E</u>):
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	192.168.1.254
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	20 20 20
□終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(⊻)

(12) 「次の IP アドレスを使う」を選択し、以下の項目それぞれを入力します。(P.3 を参照)

IP アドレス:「192.168.1.*」 「*」は LAN 上で一意の数値 サブネットマスク: 「255.255.255.0」 デフォルトゲートウェイ 1: 「192.168.1.254」(TKC ルータ等) 優先 DNS サーバー 1 2: 「192.168.1.254」(TKC ルータ等)

1 TKC 伝送やインターネット等の通信を行 う場合にのみ設定します。詳細は「デフォルト ゲートウェイ・DNS の設定」を参照してくださ い。

2 企業に DNS サーバが動作している場合 は、優先 DNS サーバに DNS サーバのアドレスを 指定する場合もあります。



ットワークでこの機能がサポートされてい ます。サポートされていない場合は、ネッ ださい。	る場合は、IP 設定を自動的に取得することが トワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わけ
○ IP アドレスを自動的に取得する(Q)
● 次の IP アドレスを使う(S):	
IP アドレス(<u>I</u>):	192.168.1.10
サブネット マスク(U):	255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	192.168.1.254
) DNS サーバーのアドレスを自動的	こ取得する(息)
● 次の DNS サーバーのアドレスを使	3(E):
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	192.168.1.254
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	
□ 終了時に設定を検証する(し)	詳細設定への

- - ネットワーク

ネットワーク

『구

PC の共有をオンにしてこのネットワークの デバイスに接続しますか?

いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません 公共の場所にあるネットワークの場合

はい、共有をオンにしてデバイスに接続 します ホーム ネットワークや社内ネットワークの 場合 (13) 「OK」をクリックします。

- (14) 「OK」(または「閉じる」)をクリックして、各ウイン ドウを閉じます。
- (15)「PC の共有」についての画面が表示された場合は、次の手順で設定を行います。(LAN ケーブルをつながずに設定を行った場合は、LAN ケーブル接続時に表示される場合があります)。

(16) 「はい、共有をオンにしてデバイスに接続しま す」をクリックします。

~ C	コンドロール
ーアップ	
アクセスの	種類: 化
ボームの/ 接続:	v−y: 1€ ₽ 1-
 妾続をセットアップ	します。あるいは
	 マップ アップ アクセスの ホームグ川 接続:

問題のトラブルシューティング ネットワークの問題を診断して修復します。または、トラブルシューティングに関す (17) 「ネットワークと共有センター」を表示します。 「アクティブなネットワークの表示」が「プライベートネットワーク」と表示されることを確認します。 ドメイン参加したクライアントは「ドメインネットワーク」と表示されます。

デフォルトゲートウェイの設定

デフォルトゲートウェイは、TKC 伝送やインターネット等の外部との通信を行う場合に 必要な設定です。一般的にルータの IP アドレスを指定します。

- 1. TKC ルータで外部との通信(TKC 伝送やインターネット)を行う場合 デフォルトゲートウェイに TKC ルータの IP アドレスを指定します。 なお、TKC ルータの IP アドレス(標準設定)は「192.168.1.254」です。
- 他社ルータで外部との通信(インターネット)を行う場合
 デフォルトゲートウェイに他社ルータの IP アドレスを指定します。
 他社ルータの IP アドレスについては、関与先企業のご担当者にご確認ください。
- LAN 上にルータが存在しない場合
 デフォルトゲートウェイの設定は不要です。



2.ワークグループの設定



コンピューター名/ドメイン名の変更 × このコンピューターの名前とメンバーシップを変更できます。変更により、ネット ワーク リソースへのアクセスに影響する場合があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 (6) 「コンピュータ名」欄にパソコン現調時に設定したコンピュータ名が表示されることを確認します。 ワークグループ欄に以下のとおり入力します。 DOM????xxxA 「DOM」+「事務所コード5桁」 +「関与先コード3桁」+「A」 「OK」をクリックします。
コンビューター名/ドメイン名の変更 ×	(7) 「OK」をクリックします。
し OM09999100A ワークグループへようこそ。	
ОК	
コンピューター名/ドメイン名の変更	(8) 「OK」をクリックします。
これらの変更を適用するには、お使いのコンピ ューターを再起動する必要があります	
再起動する前に、開いているファイルを保存して、すべてのプロ グラムを閉じてください。	
OK	
システムのプロバティ メ コンピューター名 ハードウェア 詳細設定 システムの保護 リモート 次の情報は、このコンピューターをネットワーク上で識別するために使われます。 コンピューターの説明(Q): 例: "キッチンのコンピューター"、"仕事用コンピューター" フル コンピューター名: WIN8-PC ワークグループ: DOM09999100A ドメインまたはワークグループに参加するためのウィザードを使用 ネットワーク ID(N) するには【キットワーク ID]をグリックしてください。 コンピューター名を変更したりドメインに参加したりするには【変 更]をグリックしてください。	(9) 「閉じる」をクリックします。

Microsoft Windows	(10) 「今すぐ再起動する」をクリックします。
これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動 する必要があります。	
再起動する前に、開かれているファイルをすべて保存して、プログラムを すべて閉じる必要があります。	
今すぐ再起動する(<u>R)</u> 後で再起動する(<u>L</u>)	

3.共有の詳細設定

	ネットワークとインターネット バネル ・ ネットワークと共有センター ネットワークの状態とタスクの表示 レデット ネットワークの状態とタスクの表示 レデット ホームグループと共有に関するオプションの選 インターネット オプション インターネットへの提続 ホームページのE 開覧の履歴と Cookle の削除	(1)	「コントロールパネル」-「ネットワークと共有セ ンター」をクリックします。
テスクトップのカスタマイズ 時計、言語、および地域 コンピューターの簡単操作			
 ・ ↑ 単 « ネットワークとインダ コントロール パネル ホーム ・ ・ ・	ネットワークと共有センター ターネット、キットワークと共有センター ターネットワーク/情報の表示と接続のセットアップ プロティブはネットワーク/情報の表示と接続のセットアップ プロティブはネットワークの表示 キットワーク ア プロティブはネットワークの表示 キットワーク ア プロードへど、タイヤルアップ、または、VPN 接続をセッシーをセットアップします。 ご 問題のトラブルシューティング ネットワークの問題を診断して修復します。または、トラ、	(2)	「共有の詳細設定の変更」をクリックします。
別のネットワークプロファイル用に共有オブ Windows では、使用するネットワークごとに別々のみッ オブションを選択できます。 ブライベート(現在のプロファイル) キットワーク探索を有効にすると、ごのコンピュ キ、また他のネットワークフンピューターからも、 ● ネットワーク探索を有効にすると、ごのコンピュ キ、また他のネットワークフンピューターからも、 ● ネットワーク探索を有効にする マータークク探索を有効にする マータークク探索を有効にする ファイルとガリンターの共有が有効な場合、コ ユーダーから方やてス可能になります。 ● ファイルとガリンターの共有を有効に ホームグループ提続 他のホームグループコンピューターに対する好 ビューターに対する好 ビューターに対する好	ポションを変更します パワーク プロファイルが作成されます。各プロファイルに対して、特定の パークー プロファイルが作成されます。各プロファイルに対して、特定の に、クーは他のネットワーク コンビューターやデバイスを参照することがで このコンビューターで参照することができます。 デバイスの自動セットアップを有効にする。 ロコンビューターで共有しているファイルとガリンターは、ネットワーク上の する する 特徴は Windows によって管理されるのが通常ですが、すべてのコン ワードを設定している場合は、そのアカウンドをホームグループで使用す 特徴できるようにする(情愛)	(3)	「プライベート(現在のプロファイル)」を設定し ます。 ネットワーク探索: ネットワーク探索を有効にする ファイルとプリンターの共有: ファイルとプリンターの共有を有効にする

4.ユーザアカウントの登録

ここでは、マスタPCにネットワークを介してアクセスする「ピアPCのユーザアカ ウント」を登録します。この作業はマスタPCで行ないます。

なお、ピアPCにログオンする際に利用するユーザアカウントを、すべてマスタPC に登録する必要があります。



	~	(6)	「PC 設定」、「コーザー、をクリック」、ます
PC 設定	to the second	(0)	
I C PARE	user01		
Windows のライセンス 認知	D-54 72936	1	
10 x1+ 0 20:00	メールアドレスを Microsoft アカワントセレス使って Windows ルカインインできます。ファイルやグロレビ こからでらアクセスでき、設定の回転後かけ下しことでできます。		
N 97 March	Microsoft 70021-0000112		
1-0-	サインインオ だヨン		
通知	ela 20129-Fote		
検索			
具有	E9497439-F0764		
个般	PINOTE		
プライバシー	パスリーマンティーショナ ガーボール ハンリーアを対応するときは、パスリーマに入力する必要が行う ます。		
デバイス	tu:		
ワイヤレス	その他のユーザ		
商田は長が年	このPCに増加ユーザーは最近かれていません。		
HNUT 2811	1-87-02281		
	User01 0-44 #2004	(7)	「ユーザーの追加」をクリックします。
PC 設定	メールアドンは Minneall アルウントとして住って Windows にしけンイントまます。JACは中国会社と	. ,	
Windows (Diz / 17) 7	CHARDADE AND		
認証			
パーソナル設定	ワインイン オノション		
1-4-	州人用/(スワードの変ま	1	
通知	ピクティ パスワートの作業	1	
松蚕	PINOTE	1	
以东	パスワード・パップルモューザーオングドC (0スページッグ かまたみは、バスワード・メントに あかんかかの スポー		
共有	X.		
全般	Zavébes i Hř		
プライバシー			
デバイス	1-1-1-2/21		
ワイヤレス			
蘭甲操作			
	8	(0)	メールフドレフの入力を式められた提合け
		(0)	メールアドレスの八月を水のられた場合は、
ユーザーの追加			「Microsoft アカウントを使わずにサインインす
Windows へのサインインに使うメー うメール アドレスがわかっている場合が	ルアドレスを入力してCIさい (Microsoft のサービスにサインインするために使 はそれを入力)		る」をクリックします。
メールアドレス			
Microsoft 27:02:4-7: Windows (こサインインチると、次のメリットがあります:		
 Windows ストアからアプルをクロ Microsoft アプリのオン・インコン 	ンロードできます。 インツを自動的に入手します。		
 設定をオンラインで同期して、後 いまた同時にます。 	数の PC で同じ使い心地を実現します。プラウザーの必要に入りや暖屋などの		
CENT LA STOTING 7.8			
The second second second			
2.2.1.2.min. 22.6.2836.272			
X-10 PTD AN ENDERING TO A STATE			
Witchaut 2002 President and a	1242316		
	<u>₩∧</u>		
		(0)	「ローカルマカウント」をクリックします
<u> </u>		(3)	ц ЛИЛЛЛЛЛПСЛЛЛЛАЯ。
● ユーザーの追加			
サインインするには2つの方法があ	D#9:		
Microsoft アカウント			
メール アドレスでサインインすると、2 ・ Windows ストアからアプリを少ソ	XCDX1919-7565/ます: シロードできます。	1	
 Microsoft アプリのオンライン つつ かけたい こう くつかのの こう 	ッテンツを自動的に入手します。 第40 mg 2011 (44 mg 2014) 10 mg 2014 (1915年)		
・ 展走をオンコインで同期して、後 や色などの脱注も同期します。	AND A HISTORICAL AND A TOTO - CARLES, TOTO - COMME		
ローカル アカウント		1	
ローカル アカウントでサインインすると ・ わやいか DC ごとにつったったん	、次のようになります: フトロント 5-17-2 201月 11-11 - 11-11		
・アプルがワンロードするには Mic	アカラストモトキムシシルのショッ。 rosoft アルウントが必要ですが、アルウントは後で設定できます。		
 ・ ・ ・	追出周期ANません。 	1	
	Microsoft アカウント ローカル アカウント チャンセル		
	Merosoft アカウント ローカル アカウント パインセル		
	Microsoft アカウント ローカル 7カウント アルンセル		

ユーザーの追加 思い知道やすく、他人にはわかのFCUVCKワードを選んでください、先れた場合は、ヒントを表示します。 現在、Windows からインターネットに認識することができません。Microsoft アカウントを追加する場合は、インター れいド等時を見べて、やればしてくてみい、 ユーザー名 USER02 × パスワードの触銘入力	(10) 追加するピアPCのユーザアカウント名を入 力します。
ユーザーの追加 思い出しやすく、他人にはわかめにくいてスワードを選んでください、忘れに場合は、ヒントを表示します。 現在、Windows からインターネットに接続することができません。Microsoft アカウントを追加する場合は、インター ネット接続を紹不て、やの直してください。 ユーザー名 USER02: パスワード	 (11)「パスワード」欄に設定するパスワードを入力します。 (12)「パスワードの確認入力」欄に設定するパスワードを入力します。 入力欄の右のマークをクリックすると、入力した文字が表示されます。 「パスワードの作成」を行わないと、ピアPCからマスタ PC にアクセスする際にエラーが発生します。詳細は、次ページの末尾の「パスワードの作成に関する注意事項」を参照してください。
HSRAD J-U-U-ODIM Status (NCO-PARADOS) STORAGE (DARAGOS) STORAGE (DARAGOS) March (NL) (DARAGOS) (STORAGE (DARAGOS) STORAGE (DARAGOS) J-U-C (DARAGOS) J-U-C (DARAGOS) JCO (NARASOS) JCO (NARASOSOS)	 (13) パスワードを忘れた時に思い出すためのキー ワードを設定しておく場合は、「パスワードのヒントの入力」欄にキーワードを入力します。(任意です) (14) 「次へ」をクリックします。
・ USE OF JAN U OF ALL OF A LOC LE SPONDER LE DESCON USE OF DESCONTROCIONES TO OPPONING SPONDER HINKELLE 7731-1-771(年間AJ.).34 DESCONTROCIONES TO OPPONING SPONDER HINKELLE 7731-1-771(年間AJ.).34	(15) 「完了」をクリックします。

		(16) ユーザーが追加されたこと確認します。		
PC 設定 Windows のライセンス 認証 パーソナル設定 ユーザー 通知 検索 共有 全般 プライバン デバイス ライヤレス 簡単操作	Ward 11 Ward 2000 Ward 2000			

以上でネットワーク設定は終了です。

5.プリンタ共有の設定

《マスタ PC に接続したプリンタ GE5000 を共有する場合》

(1) プリンタをプリンタポートに接続し、ドライバをインストールします。 - n × 49 (2) 「コントロールパネル」-「デバイスとプリンタ (e) (·) - ↑ (·) + □>tO-0.700 + N-P\$1289525 + ー」をクリックします。 ム・席 水本外 ホーロ・トミロ - デバイスとプリンター ● フバイスの思想 「アバターのほう」 マウス ● アバイスマネーシャー Windows To Go 20 - 020-02020世紀 システムとセキュリティ キットワークとインターネット LO またいたのでは メティンキャットイルのなる自然の記載 | CD またいたのパティアの日期同主 A-P0172890>P 20日本15年20日 10月17日をおかえます。日本日本の20日本の5年、スリール日本の1014-1-10日来 20日本1-5-Hスリールド語になる世界を第一、日本の第450時期 Windows モビリティセンター 市場で使うモドリア (日本の別学) カルドンアーション用の日本の別学 (四) 位置情報の設定 主体認証デバイス

単体認証デバイス

Windows たの後校の使用 | 後日アー4の日間 | 後日アー4の目間 (3) 「CASIO SPEEDAI GE5000」を選択し、右クリッ - m x デバイスとプリンタ クして「プリンターのプロパティ」をクリックしま デバイスの設計 プロ59-05200 日間55万の表示 通常語びの59-0個種 プロトリーバープロパティ 🗴 🔤 💌 📦 す。 * FRAX (3) Engepht USB λ.DT//42 9 • 7009-(3) EVEL2012(C) 7929-070/074(P) and the second second (V)斜顶0551715 @ 197/12/1-7-(29/(T) Ø H≵ HB 41-L0 ¥0741x>+ CASIO SPEEDIA GE... 7154-JU/57(00) (4) 「共有」タブをクリックします。 × CASIO SPEEDIA GE5000のプロパティ -全般 共有 ポート 洋田設定 色の管理 セキュリティ 環境設定 ユーティリティ バージョン消報 (5) 「このプリンターを共有する」をチェックします。 このプレシャーを共有すると、このコンビューサーにコーザーをとけなり一件を持っ ネットワーク上のコーザーのみが、そのプレットで回顧でをます。コンピューター が20一プス球動のときは、プレッチーを利用するととなったません。協定を設置す 私には、ネットワークと共有なシャーを使用していたか。 (6) 「OK」をクリックします。 ■このプリンターを共有する(S) 共有名(H): CASIO SPEEDIA GESOOO 図クライアントコンピューターで印刷ショブのレンダリングをする(B) F54/(-いっか、 このプリンターを他のパージョンの Windows を実行しているユーザーと共有 する場合、ユーザーがプリンタードライバーを検索する必要がなくなるように、 追加ドライバーをインストールすることをお触めします。 追加ドライバー(D)... OK キャンセル 適用(A) ヘルプ

以上でプリンタ共有の設定は終了です。

参考資料

1.ユーザーアカウント制御(UAC)について

Windows 8 / 7 / Vista が稼働するクライアント PC では、管理者権限をもつユーザアカウントでロ グオンしていても、セキュリティに関するメッセージ画面が表示される場合があります。これは、 OS のセキュリティを強化するため、Windows Vista 以降で導入された機能です。

 ・● ユーザー アカウント制御 ・● ・● 次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? ・● ・● プログラム名: UserAccountControlSettings 確認済みの発行元: Microsoft Windows ・● 詳細を表示する(D) ・● はい(Y) ・いしえ(N) ごれらの通知を表示するタイミングを変更する ・● 	(7) 管理者権限の場合 左の画面が表示された場合、内容をご確認の 上、「続行」をクリックしてください。
** ユーザー アカウント制御 ** ユーザー アカウント制御の設定 なのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? 「」 プログラム名: ユーザー アカウント制御の設定 報認済みの発行元: Microsoft Windows ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ 秩行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[はい] をクリック してください。 user01 パスワード wiser01 パスワード ばい(Y) いいえ(N)	(8) 標準ユーザの場合 左の画面が表示された場合、内容をご確認の 上、管理者権限をもつユーザアカウントのパスワ ードを入力し、「OK」をクリックします。
(9) これらのメッセージが表示されるの Windows カラーを使用したマークが 示さ ● プロパティ(P) ● 設定の	は、ボタンやクリックできるリンクの先頭に 表示されている場合です。 「ユーザーアカウント制御」のメッセージが表 変更 れるボタンやリンクの例
「ユーザーアカウント制御」のメッセ・ プロパティ(<u>R</u>) 更新プロ	ージが表示されないボタンやリンクの例 ^{グラムの確認}

2.改訂履歴

	平成25年1月31日		初版発行	
--	------------	--	------	--