

ピアツーピア設定手順書

平成21年11月27日

株式会社TKC

Windows 7 をご利用する上での注意事項	. 1
1. ピアツーピア対応システムについて	. 1
2. インターネット接続に関する注意事項	. 1
3. 自計化システム ピアPCメニューに関する制限事項	. 1
4. ユーザーアカウント制御(UAC)に関する注意事項	. 1
[ご参考] ユーザーアカウント制御(UAC)について	. 2
事前準備	. 3
1. 準備する物	. 3
2. ハブとケーブルの接続	. 3
パソコンのネットワーク設定	. 5
1. TCP/IPの設定	. 5
2. ワークグループの設定	12
3. ネットワーク探索とファイル共有の有効化	15
4. ユーザアカウントの登録	16
5. プリンタ共有の設定	19

Windows 7 をご利用する上での注意事項

1. ピアツーピア対応システムについて

自計化システムをピアツーピアでご利用の場合は、ご利用になる各システムの対応する利用環境 や対応 OS をご確認下さい。ピアツーピアに対応していないシステムをピアツーピアでご利用いた だくことはできません。

2. インターネット接続に関する注意事項

Windows 7は、インターネットとの常時接続を前提とした多くの新機能を持ったOSの ため、インターネットに自動接続される機能が多くあります。

<自動接続される機能の一例>

ガジェット
Windows Update
ウィルス対策プログラムのパターンファイルの更新
インターネット時刻同期

そのため、Windows 7のインターネット接続環境は、基本的に「常時接続」が前提(初 期設定)となっています。

また、TKCが提供する手順書(当手順書を含む)についても、上述したインターネットと常時 接続した機能等を有効活用できるよう、Windows 7をご利用の環境がブロードバンド回線 (常時接続)であることを前提として作成しています。

従って、ISDN回線など、通信毎に費用が発生する通信回線でWindows 7をご利用の 場合には、高額な通信費が知らないうちに発生してしまう可能性があります。

ついては、Windows 7を導入される場合には、ブロードバンド回線(常時接続) への 変更を強く推奨いたします。

3. 自計化システム ピアPCメニューに関する制限事項

マスタPCに Windows 7 パソコンを導入する場合、ピアPCに Windows95/98/Me は利用できません。これは、Windows 7 パソコン上の共有フォルダを Windows95/98/Me のパソコンから参照することができないこと (OSの制約) によるものです。

4. ユーザーアカウント制御(UAС)に関する注意事項

Windows 7が稼働するクライアントPCでは、管理者権限をもつユーザアカウントでロ グオンしていても、セキュリティに関するメッセージ画面が表示される場合があります。

これは、OSのセキュリティを強化するため、Windows Vistaで新たに導入された 機能です。これまでのOSとは動作が異なりますのでご注意ください。

また、Windows 7では、ユーザーアカウント制御の動作が変更され、初期設定状態 では、Vistaよりもユーザーアカウント制御(UAC)が表示される場面が少なくなりま した。

このメッセージに関する詳細は、次ページの「[ご参考]ユーザーアカウント制御(UAC)について」をご参照ください。

[ご参考] ユーザーアカウント制御(UAC)について

Windows 7/Windows Vista が稼働するクライアント PC では、管理者権限をもつユーザアカウントでログオンしていても、セキュリティに関するメッセージ画面が表示される場合があります。

これは、OSのセキュリティを強化するためにWindows Vistaで新たに導入された機能です。 これまでのOSとは動作が異なりますのでご注意ください。

■管理者権限の場合	
ユーザー アカウント制御	左の画面が表示された場合、 内容をご確認の上、「続行」を
🥐 統行するにはあなたの許可が必要です	クリックしてください。
あなたが開始した操作である場合は、続行してください。 システムの詳細設定 Microsoft Windows	
 ◇ 詳細(D) 続行(C) キャンセル 	
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。	
■標準ユーザの場合	_
ユーザー アカウント制御	左の画面が表示された場合、
💎 続行するにはあなたの許可が必要です	内谷をご確認の上、官埋者確限 をもつユーザアカウントのパスロ
あなたが開始した操作である場合は、続行してください。	ードを入力し、「OK」をクリックし
ネットワーク接続 Microsoft Windows	ます。
続行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[OK] をクリックしてください。	
owner ••••	
○ 詳細(D) OK キャンセル	
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。	
これらのメッセージが表示されるのは、ボタンやク	リックできるリンクの先頭に
Windows カラーの 4 色を使用したマーク(→ 🌄)	が表示されている場合です。
「ユーザーアカウント制御」のメッセージが表示	示されるボタンやリンクの例
⑦プロパティ(P) ⑦設定と変更(C)	
「ユーザーアカウント制御」のメッセージが表示	示されないボタンやリンクの例
プロパティ(R) 更新プログラムの確認	

事前準備

1. 準備する物

- (1)ハブ
- (2) ケーブル (カテゴリ5e以上のストレートケーブルを使用します)
- (3) 手順書
 - ①ピアツーピア設定手順書(当手順書)

「プリンタドライバの組み込み」

「ProFIT」の「シス研オンラインサポート」-「ハードウェア情報(現調手順書)」-「プリンタ・周辺機器」-「(各機種)プリンタンタドライバの組み込み手順書」

③その他、各種周辺機器の設定手順

「ProFIT」の「シス研オンラインサポート」-「ハードウェア情報(現調手順書)」-「プリンタ・周辺機器」-「<u>(各機種周辺機器の対応手順)</u>」など

2. ハブとケーブルの接続

(1)ハブとパソコン、ハブとハブ間をLANケーブルで接続します。ハブへの接続パソコンへの接続(デスクトップ)





ハブが1台のみの場合

最も単純な形態となるこの場合は、ハブの各ポートと各パソコンのLANカードとをLA Nケーブルで接続するだけで完了します。



●ハブが複数台の場合

1台のハブではポート数が足りない場合、ハブ同士を数珠つなぎにすることでポート数を 増やすことが可能です。ハブ同士をつなぐことを**カスケード接続**と呼びます。



カスケードポートがある場合

ハブにカスケード接続用のポート(一番端の「MDI-X」や「UPLINK」等と記されているポート)が用意されている機器をご利用の場合、カスケードポートと隣接する通常のポートは併用できません。

カスケードポートは普通1番か最終番のポートの隣にあります。この2つのポートはどちら か一方しか使うことができません。したがって、カスケードポートにケーブルをつないだ場合 は、その隣にある通常のポートにケーブルをつないではいけません。

LANケーブルの一端をカスケードポートにつなぎ、一端を通常のポートにつなぎます。





パソコンのネットワーク設定

ここでは、ピアツーピアのネットワーク設定手順を記載しています。 なお、既にLANを構築されていて、ドメインがない場合も以下の手順を参考にしてください。

1. TCP/IPの設定



- (1) マスタPCまたはピアPCで利用する ユーザアカウント (パソコン現調時に 作成したアカウント) でログオンします。
- (2) 「スタート」-「コントロールパネル」-(「ネットワークとインターネット」-) 「ネットワークと共有センター」を起 動します。
- (3) 「アダプターの設定の変更」をクリックします。



■画面3



(4)「ローカルエリア接続」をダブルク リックします。

■画面4 × 💡 ローカル エリア接続の状態 全般 接続 IPv4 接続: インターネット IPv6 接続 インターネット アクセスなし メディアの状態 有効 01:01:48 期間 速度 1.0 Gbps **■羊絲田(<u>E</u>)...** 動作状況 送信 —— 受信 KIN 275,583 12,113,057 開じる(<u>C</u>)

■画面5



■画面6

ます。サポードされていない場合は、ネ ください。 	ットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
 IP アドレスを自動的に取得する((・) () ()<	ט
IP アドレス(D:	192 . 168 . 1 . 1
サブネット マスク(山):	255 . 255 . 255 . 0
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	192 . 168 . 1 . 254
O DNS サーバーのアドレスを自動的	っに取得する(<u>B</u>)
④ 次の DNS サーバーのアドレスを修	更う(<u>E</u>):
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	192 . 168 . 1 . 254
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	65 R 18

- (5)「プロパティ」をクリックします。
- (6)「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。(P.2を参照)

パスワード入力を求められた場合に は管理者アカウントのパスワードを入 力し、「OK」をクリックします。

(7)「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

- (8)「次の IP アドレスを使う」を選択し、以下 の項目をそれぞれ入力します。
 IP アドレス:「192.168.1.*」
 ※「*」は LAN 上で一意の数値
 ※マスタ PC の推奨値: *=150
 ②サブネットマスク:「255.255.255.0」
 ③デフォルトゲートウェイ:
 「192.168.1.254」(TKC ルータ等)
 TKC 伝送やインターネット等の通信を行う 場合にのみ設定します。
 詳細は「デフォルトゲートウェイの設定」 を参照してください。
 ④優先 DNS サーバー:
 - 「192.168.1.254」(TKC ルータ等) ※インターネットを利用する場合のみ設定 します。詳細は<u>「インターネットを利用す</u> <u>る場合の設定」</u>を参照してください。

※デフォルトゲートウェイの設定

デフォルトゲートウェイは、TKC 伝送やインターネット等の外部との通信を行う場合に 必要な設定です。一般的にルータの IP アドレスを指定します。

- 1. TKC ルータで外部との通信(TKC 伝送やインターネット)を行う場合 デフォルトゲートウェイに TKC ルータの IP アドレスを指定します。 なお、TKC ルータの IP アドレス(標準設定)は「192.168.1.254」です。
- 他社ルータで外部との通信(インターネット)を行う場合 デフォルトゲートウェイに他社ルータの IP アドレスを指定します。 他社ルータの IP アドレスについては、関与先企業のご担当者にご確認ください。
- LAN 上にルータが存在しない場合 デフォルトゲートウェイの設定は不要です。

インターネットを利用する場合の設定

優先 DNS サーバーは、インターネットを利用する場合に必要な設定です。

- TKC ルータでインターネットを行う場合 優先 DNS サーバーに TKC ルータの IP アドレスを指定します。 なお、TKC ルータの IP アドレスは「192.168.1.254」(標準設定)です。
- 2. 他社ルータで外部との通信(インターネット)を行う場合 優先 DNS サーバーの IP アドレスについては、関与先企業のご担当者にご確認ください。
- 3. LAN 上にルータが存在しない場合 優先 DNS サーバーの設定は不要です。

なお、優先 DNS サーバーを設定する際には以下の設定を行ってください。

全般		(1) 「次の DNS サーバーのアドレス
ネットワークでこの機能がサポート	されている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで	使う」を選択し、「優先 DNS サ
きます。サポートされていない場合 てください。	は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ	バー」の IP アドレスを入力しま
	47 (0)	_
○ IP アドレスを目動的に取得 ○ 1P アドレスを目動的に取得 ○ `ケの IP フドレフを信う(c)	₹\$(<u>U)</u>	
● パの F アドレスを使入る/ IP アドレス(1):	192 168 1 1	
サブネットマフカ(1)・	255 255 255 0	
デフォルト ゲートウェイ(D):	192.168.1.254	(2)「詳細設定」をクリックしよう。
	19月1日(19月1日) 19月1日(19月1日) 19月1日(19月1日)	
優先 DNS サーバー(P):	192 . 168 . 1 . 254	
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):		
	OK ++221	
CP/IP 詳細設定	8	
CP/IP 詳細設定 IP 路安 DNS Wins	2	🎽 (3)「DNS」タブをクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS		✓ (3)「DNS」タブをクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用)順	(1): (1):	✓ (3)「DNS」タブをクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用)順 1921681 254	(<u>)):</u>	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーパー アドレス (使用順) 1921681 254		 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま・ ・プライマリ DNS サフィックスの
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921681 254 這方の(名	(<u>N</u>): (<u>N</u>): (<u>N</u>): (<u>N</u>): (<u>新</u>): (<u>N</u>): ((3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 知サフィックスを追加する
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921681 254 	(<u>N</u>): (<u>N</u>):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用)順 1921681 254 [1921681 254 [1921681 254 [1921681 254] [1921681 254]	(N): (N):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用)順) 1921681.254 道加(A 不適切な名前の解決に使用する TOP/IP が使用可能になっている。 ブライマリちょび接続専用の	(N): (N):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS DNS サーバー アドレス (使用)順) 1921681/254 道助(名) 不適切な名前の解決に使用する TOP/IP が使用可能になっている ● フライマリちょび接続専用の に プライマリ DNS サフィック、 ● レビスの いち サフィック、	(N): (N):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921681254 道参加(A 不適切な名前の解決に使用する TOP/IP が使用可能になっている ◎ フライマリあよび接続専用のT ● プライマリ DNS サフィックスを順	(N): (N):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921681254 道助い在 不適切な名前の解決に使用する てのP/IP が使用す能になっている ● プライマリあよび接続専用の [● プライマリ DNS サフィックスを順 し、下の DNS サフィックスを順	(N): (N): (取): (Thermalical formation of the text of tex	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外します。 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921631254 道切な名前の解決に使用する 不適切な名前の解決に使用する でのP/IP が使用可能になっている ● プライマリわよび接続専用の [くし_プライマリ DNS サフィックスを回順 し、下の DNS サフィックスを回順	(N): (N): (N): (N): (T):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921651 254 道道加(A 不適切な名前の解決に使用する TCP/IP が使用可能になっている ● プライマリちよび接続専用の [プライマリ DNS サフィックスを加順 」追加(A 追加(A	(L):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま・ ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921631 254 道助に在 不適切な名前の解決に使用する になっている の ブライマリわよび接続専用の I プライマリ DNS サフィックスを順順 道助の在 道動の在 この接続の DNS サフィックス(S):	(b): (b):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま・ ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 1921631 254 道助に在 不適切な名前の解決に使用する でP/IP が使用可能になっている ● フライマリわよび接続専用の I プライマリ DNS サフィックスを順順 追助の(D この接続の DNS サフィックス(S): ■ この接続の PNS サフィックス(S): ■ この接続の PNS サフィックス(S):	(b): (b):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま・ ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーパー アドレス (使用順) 「1921631 254 「192164 「1921631 254 「1921631 254	(<u>M</u>):	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま・ ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。
CP/IP 詳細設定 IP 設定 DNS WINS DNS サーバー アドレス (使用順) 「1921681 254 「1921681 254 「19216	(Ŋ): ・ 第川家(ソ) オブションを選択してください。以下の設定は 接続すべてにご適用されます: ・ ハの親サフィックスを追加する(P) スの親サフィックスを追加する(X) ご互加する(H): ● 編集(D 育り除(M) 登録する(B) ・	 (3)「DNS」タブをクリックします。 (4)以下の部分のチェックを外しま、 ・プライマリ DNS サフィックスの 親サフィックスを追加する ・この接続のアドレスを DNS に登録 する (5)「OK」をクリックします。



■画面8



(10)「OK」をクリックします。

■画面9

58378	
接続	
IPv4 接続:	ローカル
IPvb 接続: リビッフの出始。	1000000000000000000000000000000000000
プナイアの1人思い 甘胆県	有30J 00:56:24
;;;)]]]); 读度:	100.0 Mbps
動作状況	ιδ.
	and the second se
	送信 — 🚽 — 受信
አሻኮ	送信 — 受信 4.685 4.306

(11)「詳細」をクリックします。

(9)「OK」をクリックします。

2 HT 12 1	值	2
接続固有 DNS サフィックス 説明 物理アドレス DHCP 有効 IPv4 アドレス IPv4 サブネット マスク IPv4 デフォルト ゲートウェイ IPv4 DNS サーバー	Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit 00-17-42-1E-B4-EC いいえ 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254 192.168.1.254	III
IPV4 WINS リーハー NetBIOS over TCP/IP 有	(\$1.)	
(•	

(12)「ネットワーク接続の詳細」画面が表 示されます。

設定した内容が表示されます。

設定内容に誤りがない事を確認して ください。

(13)誤りがなければ、「閉じる」で画面を閉じます。

設定内容に誤りがあれば、同じ手順を 繰り返して再度設定を行ってくださ い。

- (14)「閉じる」をクリックします。(参考:画面9)
- (15)右上の「×」で閉じます。

(参考:画面3)

■画面11

.	
O in	イットワージの場所の設定
不少	トワーク ネットワークの場所を選択します
この ット	Dコンピューターはネットワークに接続されています。ネットワークの場所に基づいて、正しいネ >ワーク設定が自動的に適用されます。
1	ホーム ネットワーク ネットワーク上のすべてのコンピューターが自宅にあり、全機が認識されている場合、 そのネットワークは信頼されているホーム ネットワークです。
	社内ネットワーク ネットワーク上のすべてのコンピューターが職場にあり、全機が認識されている場合、 そのネットワークは信頼されている社内ネットワークです。
1	パブリックネットワーク ネットワーク上のすべてのコンピューターを認識しているわけではない場合 (コーヒー ショップや空港にいる場合や、モバイル ブロードバン ド諸信をしている場合など)、そ のネットワークはパブリック ネットワークであり、信頼されていません。
	今後接続するネットワークをすべてパブリック ネットワークとして扱い、このメッセージを二度と 表示しない
選択	マロンバアの説明を表示します
	キャンセル

(16)「ネットワークの場所の設定」
画面が自動的に表示された場合には、「社内ネットワーク」を選択し、
(20)へ進みます。
また、当画面が表示されない場合は、
(17)へ進みます。





(17)「ネットワークと共有センター」に戻ります。

「社内ネットワーク」が表示され る場合は、(20)へ進みます。 「パブリックネットワーク」が表 示される場合は、「パブリックネ

ットワーク」をクリックします。

※「識別されていないネットワーク」が表示されている場合は、ネットワークの設定(TCP/IPv4)・
 LAN ケーブル接続等を見直します。正しく設定されている場合は、そのまま(20)に進みます。

(18)「社内ネットワーク」を選択し ます。

(19)「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」を クリックします。(P.2を参照)パ スワード入力を求められた場合に は管理者アカウントのパスワード を入力し、「OK」をクリックしま す。

(20) 画面を閉じて、作業を終了します。

2. ワークグループの設定

■画面1



(1)「スタート」-「コントロールパネル」-(「システムとセキュリティ」-)「システム」を起動します。

■画面2

G マ マ	1リティ 🕨 システム	+ + ₇	コントロール パネルの検	م *
コントロール パネル ホーム	コンピューターの基本的な情	報の表示		0
💡 デバイス マネージャー	Windows Edition			
😵 リモートの設定	Windows 7 Professional		6	<u> </u>
🚱 システムの保護	Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.			
😵 システムの詳細設定	Windows 7 の新しいエディションの追加機能の取得			
	システム			E
	評価:	3,2 Windows エクスペリ	エンス インデックス	
	プロセッサ:	Intel(R) Core(TM)2 CPU	T5500 @ 1.66GHz	1.67 GHz
	実装メモリ (RAM):	1.00 GB		
	システムの種類:	32 ビット オペレーティング	ブ システム	
	ペンとタッチ:	このディスプレイでは、ペ	ン入力とタッチ入力は利用で	きません
関連項目 アクション センター	コンピューター名、ドメイン	およびワークグループの設定		
Windows Update	コンピューター名:	W5007	1920年の	変更
パフォーマンスの情報とツー	フル コンピューター名:	W5007		
JL.	コンピューターの説明:			
	ワークグループ:	DOM99999999A		

- (2)画面右下の「設定の変更」をクリック します。
- (3)「ユーザーアカウント制御」画面 が表示された場合は「続行」をク リックします。(P.2を参照)パス ワード入力を求められた場合に は管理者アカウントのパスワー ドを入力し、「OK」をクリックし ます。

1ンピュータ名 ハードウェア	詳細設定 システムの保護 リモート
次の情報を使	ってネットワーク上でこのコンピュータを識別します。
コンピュータの説明(<u>D</u>):	[]]
	例: "キッチンのコンピュータ"、"仕事用コンピュータ"
フル コンピュータ名:	WS001
ワークグループ:	
このコンピュータの名前を変い。	更するには、「変更] をクリックしてくださ (変更(C))

(4)「変更」をクリックします。

■画面4

コンピュータ名の変更	
このコンピュータの名前およびワークグ) す。Windows Vista™ Home Premiu ンに参加させることはできません。詳新	レーブ メンバシップを変更できま m を実行しているコンピュータをドメイ <u>m情報</u>
レビュータ名(C): WS001	ĭ
フルコンピュータ名: WS001	
ワークヴループ(<u>W</u>): DOM09999100A)
	0K ++>>セル

- (5)「コンピュータ名」欄にパソコン現調 時に設定したコンピュータ名が表示 されることを確認します。
- (6)ワークグループ欄に以下のとおり入力 します。

DOM?????xxxA

「DOM」+「事務所コード5桁」 +「関与先コード3桁」+「A」

(7)「OK」をクリックします。





(8)「OK」をクリックします。

■画面6



(9)「OK」をクリックします。

■画面 7



■画面8



(11)「今すぐ再起動する」をクリックします。

3. ネットワーク探索とファイル共有の有効化

■画面1



マスタPCまたはピアPCで利用する
 ユーザアカウント(パソコン現調時に作成
 したアカウント)でログオンします。

 (2)「スタート」-「コントロールパネル」
 (-「ネットワークとインターネット」)を 選択します。

(3)「ネットワークと共有センター」を起動します。

■画面2



(4) ネットワークと共有センターが表示 されます。「共有の詳細設定の変更」をク リックします。

■画面3



(5)「(現在のプロファイル)」に表示され ている、「ネットワーク探索を有効にする」 をチェックします。「ファイルとプリンタ ーの共有を有効にする」をチェックします。 「変更の保存」をクリックします。

※設定を変更する必要がない場合は、「変 更の保存」ボタンが有効になっていません。 そのまま「キャンセル」で終了してくださ い。

4. ユーザアカウントの登録

ここでは、マスタPCにネットワークを介してアクセスする「ピアPCのユーザアカ ウント」を登録します。この作業はマスタPCで行ないます。

なお、ピアPCにログオンする際に利用するユーザアカウントを、すべてマスタPC に登録する必要があります。

■画面1



- (1) マスタPCで利用するユーザアカウント(パソコン現調時に作成)でログオンします。
- (2)「スタート」-「コントロールパネル」 (「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」-) ユーザーアカウントを 起動します。

■画面2



■画面3



- (3)「別のアカウントの管理」をクリ ックします。
- (4)「ユーザーアカウント制御」画面 が表示された場合は、「続行」をク リックします。パスワード入力を 求められた場合には管理者アカウ ントのパスワードを入力し、「OK」 をクリックします。
- (6)「新しいアカウントの作成」をクリ ックします。



- (7) 追加するピアPCのユーザアカウント 名を入力します。
- (8)続いてアカウントの種類を選びます。 「標準ユーザー」を選択します。
- (9)入力後、「アカウントの作成」をクリッ クします。

画面5



(10)追加したピアPCのユーザアカ ウントをクリックします。

■画面6



(11)「パスワードの作成」をクリックします。

「パスワードの作成」を行わな
いと、ピアPCからマスタ PC
にアクセスする際にエラーが
発生します。
詳細は、次ページの末尾の「パ
スワードの作成に関する注意
事項」を参照してください。

	م
YAMADA のアカウントのパスワードを作成します	
VAMADA Administrator	
YAMADA、のパスワードを作成しようとしています。	
作成すると、YAMADA は EFS で暗号化されたファイル、Web サイトやネットワーク リソースのための個 人証明書や保存しているパスワードをすべて失います。	
今後データを失わないために、YAMADA にパスワード リセット ディスクを作成するように頼んでくださ	
().	
ハスワー トに大火まからま れる場合は、毎回向しように入力する必要があります。 確力なパスワードの作成方法	
パスワードのヒントの入力	
パスワードのヒントはこのコンピュータを使用するすべての人が見ることができます。 パスワードのヒントの詳細	
ノスワードの作成)キャンセル	

- (12)「新しいパスワード」欄に設定する パスワードを入力します。
- (13)「新しいパスワードの確認」欄にも、 同じパスワードを入力します。
- (14)パスワードを忘れた時に思い出すため のキーワードを設定しておく場合は、 「パスワードのヒントの入力」欄にキ ーワードを入力します。(任意です)
- (15)入力後、「パスワードの作成」をクリッ クします。
- (16)ピア PC で利用するユーザアカウント を続けて追加する場合は、画面左の「別 のアカウントの管理」をクリックし、
 (6)以降の手順を行ってください。
 終了する場合は、右上の「×」をク リックし、画面を閉じます。

■画面8



【パスワードの作成に関する注意事項】

(11)~(15)の「パスワードの作成」を行っていない場合、ピアPCからマスタPCの共有 フォルダを参照すると、次のいずれかのメッセージが表示されます。

そのため、必ず(11)~(15)の「パスワードの作成」を行ってください。なお、ピアPCの 現調時にユーザアカウントのパスワードを設定していない場合には、ピアPC側でも同様に ユーザアカウントのパスワードを設定してください。

¥#WS001 にアクセスできません。このネットワーク リソースを使用 するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかど うかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。 ログオン失敗:ユーザー アカウントの制限。考えられる理由として、 空のパスワードが許可されていない、ログオン時間制限、またはポリ シーによる制限が適用された、などが挙げられます。	¥WWS001¥FXWP2P ログオン失敗: ユーザー アカウントの制限。考えられる理由として、空のパスワードが許可 されていない、ログオン時間制限、またはポリシーによる制限が適用された、などが制けら れます。 OK
ОК	

以上でネットワーク設定は終了です。

5. プリンタ共有の設定

《マスタ PC にプリンタ CP-E8500 を接続し、共有する場合》

■画面1



■画面2



(1)プリンタをプリンタポートに接続し、ドライバをインストールします。

(2)「スタート」-「コントロールパネル」(「ハードウェアとサウンド」-)「デバイスとプリンターの表示」を起動します。

(3)「CP-E8500」を選択し、右クリックして「プリンターのプロパティ」をクリックします。

■画面3



(4)「共有オプションの変更」が表示される 場合は、「共有オプションの変更」をクリッ クします。

「ユーザーアカウント制御」画面が 表示さた場合は、「続行」をクリック します。(P.2を参照)パスワード入力 を求められた場合には管理者アカウ ントのパスワードを入力し、「OK」を クリックします。



- (5)「このプリンタを共有する」にチェックを付けます。
- (6)「OK」をクリックします。

以上でプリンタ共有の設定は終了です。